



سنتناول في هذا الفصل كل ما تريد معرفته عن الصور وكيفية إدراجها داخل صفحات الويب. بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على:

- ♦ إدراج الصور.
- ♦ إدراج صور من Photoshop.
- ♦ تعديل الصور.
- ♦ محاذاة الصور.

تعتبر الصور من الأمور الهامة والمفيدة جداً في مواقع الويب، فقد قيل إن الصورة تغني عن ألف كلمة وهذا صحيح، فالصور بوجه عام يمكنها التعبير عما تريده بالإضافة إلى أنها تعطي مظهر جذاب لموقعك، لذلك رأينا أن إضافة الصور إلى صفحات الويب من الأمور الهامة. فمثلاً يمكنك إضافة شعار أو لوجو أو أزرار تصفح أو صور فوتوغرافية إلى موقعك، وهناك أنواع من الصور التي سنتعامل معها عبر الإنترنت نظراً لأنها تتمتع بدقة عالية وأيضاً مساحة صغيرة وهو ما نبحت عنه ونطلبه. من هذه الأنواع jpg و GIF و PNG.


إنشاء مجلد الصور

من الأمور الجيدة والتي لا بد من الحرص عليها في بداية تعلمك للبرنامج هي إنشاء مجلد خاص بالصور التي سنقوم بإدراجها في الموقع، وإنشاء هذا المجلد له العديد من الفوائد فهو يساعد Dreamweaver في تنظيم موقعك، كما يساعدك في عرض الصور عندما تحتاج إليها مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك أنك عندما تقوم بإضافة صورة موجودة خارج مجلد الموقع الحالي يقوم البرنامج بحثك على حفظ هذه الصورة داخل مجلد الموقع.

لإنشاء مجلد الصور تابع معنا الخطوات الآتية:


١. افتح مجلد الموقع وقم بإنشاء مجلد جديد، وقم بتسميته Images على سبيل المثال.

٢. انقر قائمة Site ومنها اختر Mange Sites يظهر المربع mange sites كما في شكل ٧-١.



شكل ٧-١ المربع الحوارى Mange sites

٣. اختر الموقع الخاص بك وليكن مثلاً **Compuscience** لإنشاء مجلد الصور الخاص بهذا الموقع.
٤. انقر زر **Edit** يظهر المربع الحوارى **Site definition for compuscience**.
٥. نشط التبويب **Advanced** ما لم يكن هو التبويب النشط .
٦. من عمود الفئة **Category** نشط التبويب **Local info**.
٧. انقر رمز المجلد الذى يظهر أمام الخيار **Default images folder**.
٨. انتقل إلى المجلد المحلى ومنه اختر مجلد الصور الذى أنشأناه منذ قليل **Images**.
٩. انقر زر **Select** لتسجيل المجلد وإغلاق المربع الحوارى. ليظهر مربع **Site definition for compuscience** كما فى شكل ٧-٢.



- شكل ٧-٢ المجلد الجديد الذى تم تخصيصه للصورة يظهر مساره فى مربع Default images folder
١٠. انقر زر **Ok** لإغلاق المربع الحوارى **Definition** والعودة مرة أخرى لمربع **Mange Sites**.
١١. من مربع **Mange Sites** انقر زر **Done** لحفظ التغييرات التى قمت بها وإغلاق المربع الحوارى.

إدراج الصور

هناك ثلاث أشياء رئيسية لابد من وجودها فى صفحة الويب الثابتة وهى النص والصور والارتباطات، سنقوم فى هذا الفصل بشرح كيفية إدراج الصور على أن نشرح طريقة إدراج الارتباطات فى فصل لاحق. كما عودنا برنامج **Dreamweaver** هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إضافة الصور لصفحات الويب، ومع التكرار نلاحظ أن مكان المؤشر هو الذى يحدد

طريقة إدراج الصور فمثلاً إذا كان المؤشر قريباً من لوحة **Files** فيمكنك استخدامها لإدراج الصورة.


لإدراج صورة تابع معنا الخطوات الآتية:

١. افتح موقع الويب الذى أنشأناه **Compuscience**، وتأكد أن صفحة **Home** هى الصفحة النشطة أمامك.


٢. ضع نقطة الإدراج فى المكان الذى تريد إدراج الصورة به، ولأننا نريد إدراج صورة فى أعلى الصفحة قف بمؤشر الفأرة هناك.

٣. من لوحة **Insert** التى تظهر يمين نافذة البرنامج تأكد من تنشيط الخيار **Common Images** ومن الخيار **Images** انقر رمز الصورة مباشرة (حتى لا تظهر القائمة المنسدلة وإذا ظهرت هذه القائمة فاختر **Image**) يظهر المربع الحوارى **Select Image Source** اختر منه اسم ومكان الصورة المطلوب إدراجها ولتكن مثلاً الصورة **Head** والموجودة فى مجلد الصور الموجود داخل مجلد **Compuscience**.

٤. انقر زر **Ok** يختفى مربع **Select Image Source**، ويظهر مربع حوارى آخر هو **Image Tag Accessibility Attributes** حيث يحتوى على قائمة التحرير والسرر **Alternate text** التى تحتك على إدخال وصف مختصر للصورة يتكون من ٧ حرف أو أقل ، وخانة **Long description** يحتك على كتابة مسار هذه الصورة كما فى شكل ٧-٣، ننصحك هنا بإدخال على الأقل وصف الصورة فى مربع **Alternate text** حيث يظهر هذا النص عندما يقف الزائر بالمؤشر على هذه الصورة فى نافذة المستعرض الخاصة به. ويظهر أيضاً حينما لا يتم عرض الصور فى نافذة المستعرض.



شكل ٧-٣ أدخل وصف مختصر لهذه الصورة
في هذه الحالة سنقوم بإدخال وصف لصورة الشركة وليكن مثلاً "اسم الشركة" هو
Compuscience، قم باستعراض الموقع لترى كيف يظهر الاسم عندما تقف بمؤشر الفأرة
على الصورة كما في شكل ٧-٤.



شكل ٧-٤ ظهور اسم الشركة عند الوقوف بمؤشر الفأرة على الصورة
بعد الانتهاء من إدخال وصف مختصر للصورة انقر زر **Ok** لإغلاق المربع الحوارى والعودة
لصفحة الويب وقد تم إضافة هذه الصورة.

إدراج صور من Photoshop

من مزايا Dreamweaver المتعددة أنه بإمكانك بعد الانتهاء من إنشاء وضبط الصورة في برنامج Photoshop أن تقوم بنسخ هذه الصورة بالطبقات المكونة لها، أو بشرائحها أو حتى إدراجها بتنسيق psd داخل صفحة الويب، وعندما تقوم بإدراج ملف psd. يقوم Dreamweaver بإنشاء الكائن الذكي Smart Object والذي يعمل اتصال مباشر مع Photoshop. لاحظ أن أى تعديل تقوم بإجرائه على الصورة في Photoshop لا يتم تعديله تلقائياً داخل صفحة الويب، ولكن عليك أن تقوم أنت بذلك لأن تحديث الصورة يتم يدوياً وليس تلقائياً. لإدراج ملف فوتوشوب ومن ثم إنشاء الكائن الذكي تابع معنا الخطوات الآتية:


١. تأكد أن موقع Compusience مفتوح أمامك وأن صفحة Book هي الصفحة النشطة.

٢. انقر Enter ثلاث مرات لإدراج الصورة الجديدة في مكان مناسب.

٣. افتح قائمة Insert ثم اختر Image، يظهر المربع الحوارى Select Image Source.


٤. اختر ملف psd المطلوب وليكن مثلاً Access2007 كما فى شكل ٧-٥، ثم انقر

زر Ok



شكل ٧-٥ إدراج ملف فوتوشوب

٥. بمجرد نقر زر **Ok** يظهر مربع حوارى آخر وهو **Image preview** تأكد من تنشيط التبويب **Options** ومنه حدد حدد تنسيق وجودة هذه الصورة كما فى شكل ٧-٦.
٦. انقر زر **Zoom** أثناء ضغط مفتاح **Alt** ثم انقر على الصورة وذلك لتصغير الصورة حتى تتمكن من معاينتها بشكل جيد.



شكل ٧-٦ معاينة الصورة وتنسيقها


٧. نشط التبويب **File** ومنه حدد خيارات أبعاد الصورة حسب ما يروق لك، على أن تكون أبعاد هذه الصورة مناسبة للصفحة ككل.

٨. بعد الانتهاء من تحديد خياراتك انقر زر **Ok** لإدراج الصورة داخل صفحة الويب، يظهر المربع الحوارى **Image Tag Accessibility Attributes** أدخل وصف للصورة وليكن مثلاً **Access 2007** ثم أدخل مسار الصورة الجديدة.

٩. انقر زر **Ok** لتظهر الصورة داخل صفحة الويب كما فى شكل ٧-٧ . لاحظ أيضاً ظهور الكائن الذكى فى الركن الأيسر العلوى من الصورة

إذا وجدت أن الصورة مازال حجمها غير ملائم للصفحة فيمكنك سحب مقابض التحجيم الموجودة حول الصورة للداخل أو الخارج حتى تحصل على الحجم المناسب.





شكل ٧-٧ إدراج الصورة داخل صفحة الويب وظهور الكائن الذكي

١٠. ربما تظهر لك رسالة تحثك على حفظ الصورة على مجلد الصور الخاص بالموقع، انقر

save لحفظها ومن ثم أدخل خيارات التوصيف التي تظهر لك في المربع التالي.

لنسخ أو لصق صورة من Photoshop كلها أو جزء منها تابع الخطوات التالية:

١. افتح الصورة المطلوب نسخها في Photoshop (بتنسيق psd).

٢. اختر الصورة أو الطبقة أو الشريحة.

٣. افتح قائمة Edit ثم اختر Copy.

٤. أغلق برنامج Photoshop.

٥. افتح صفحة الويب المطلوب لصق الصورة بها، انقر أسفل الصورة السابقة لتحديد مكان


الصورة الجديدة.

٦. افتح قائمة Edit ثم اختر paste ، تظهر معاينة للصورة في مربع Image Preview

(راجع شكل ٧-٦).

٧. من التبويب Option أدخل التنسيق والجودة المطلوبة.

٨. من التويب **File** حدد أبعاد الصورة المطلوبة.
٩. بعد الانتهاء من ضبط خياراتك انقر زر **Ok**. إذا ظهرت لك رسالة تحثك على حفظ الصورة في مجلد الصور، انقر **Save** ومن ثم أدخل توصيف لهذه الصورة في المربع التالي. الذي يظهر لك. ثم انقر زر **ok** تظهر الصورة داخل صفحة الويب كما في شكل ٨-٧.



شكل ٨-٧ الصورة الثانية بعد لصقها في صفحة الويب

يمكنك الإطلاع على باقي الصور التي تمت إضافتها في صفحة **Book** والإطلاع على صفحة **Home** انظر التمارين الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب

تعديل الصور

بعد أن تقوم بوضع الصورة داخل صفحة الويب يسمح لك **Dreamweaver** بتعديلها، ويقدم لك طريقتين لذلك إحداهما مؤقتة والأخرى دائمة، فمثلاً يمكنك ضبط حجم الصورة بشكل مؤقت من خلال خانة العرض والارتفاع الموجودة في لوحة الخصائص أو من خلال التعديل في كود ****، كذلك يمكنك تعديل الصورة من خلال نقر الصورة وسحبها من أحد مقابض

التحجيم للوصول إلى الحجم المطلوب مباشرة، هذه الطرق السابقة تعتبر من الطرق المؤقتة لأنها تقوم بالفعل بتصغير حجم الصورة أمامك على صفحة الويب وبالتالي تؤثر على حجم صفحة الويب ولكن هذا التصغير أو التكبير لا يؤثر على الصورة نفسها الموجودة على القرص الصلب داخل مجلد الصور، هذا الإجراء ربما يسبب مشكلة عند تحميل الملف بالنسبة لموقع الزائر، لذلك نرى أن الطريقة المثلى لتعديل الصورة هي تعديل الصورة أولاً ثم وضعها مرة أخرى في صفحة الويب، وعلى الرغم من ذلك قدم لك Dreamweaver بالإضافة إلى إمكانية تحجيم الصورة إمكانية استرجاع الحجم الأصلي للصورة.

لتحجيم الصورة تابع معنا الخطوات الآتية:


١. تأكد أن صفحة الويب Book مفتوحة أمامك، وبأي من الطرق السابقة التي تعلمتها قم بإدراج الصورة التي ترغب في إدراجها ولتكن مثلاً Flash_cs4. ربما تجد أن هذه الصورة كبيرة جداً على صفحة الويب.

٢. تأكد أن لوحة properties ظاهرة أمامك، أو افتح قائمة Windows ومنها اختر Properties تظهر لوحة Properties أسفل نافذة البرنامج كما في شكل ٧-٩.



شكل ٧-٩ لوحة Properties تشتمل على خيارات خاصة لضبط خصائص الصورة

٣. اسحب مقابض التحجيم لتقليل عرض أو طول الصورة. (يمكنك إدخال قيم محددة للطول والعرض في مربعات W و H لطول وعرض الصورة). بعد الوصول إلى الحجم المطلوب حرر زر الفأرة تظهر الصورة بحجم مناسب كما في شكل ٧-١٠.



شكل ٧-١٠ الصورة بعد ضبط حجمها

٤. لتثبيت هذه الصورة كعينة انقر زر  **Resample** الموجود في لوحة الخصائص.
٥. لإعادة الصورة لحجمها الأصلي انقر زر  **Reset size** والموجود في المنتصف بين خانتي العرض **W** والارتفاع **H**.


محاذاة الصور

عندما تقوم بإدراج صورة داخل **Dreamweaver** يكون الوضع الافتراضي لها هو وضع الصورة يسار صفحة الويب إلا أنه يمكنك محاذاة الصورة حسب ما تريد وحسب شكل الصفحة، لاحظ أن معظم الصور التي أدرجناها حتى الآن موجودة في الركن الأيسر من صفحة الويب، إلا أننا نريد محاذاتها في الركن الأيمن ، لإجراء ذلك باستخدام لوحة الخصائص تابع معنا الخطوات الآتية:

١. تأكد أن صفحة الويب التي بها الصور مفتوحة أمامك. وأن لوحة الخصائص **Properties** ظاهرة أسفل نافذة البرنامج.

٢. انقر الصورة المطلوب محاذاتها ولكن مثلاً أول صورة قمنا بإدراجها وهي صورة لغلاف كتاب Access 2007.

٣. انقر القائمة المنسدلة **Align** تظهر عدة خيارات خاصة بضبط الصورة كما في شكل ٧-١١. لاحظ أن هذه القائمة تستخدم لضبط الصورة مع باقي مكونات الصفحة.



شكل ٧-١١ خيارات القائمة **Align**

٤. انقر **Left** لوضع الصورة في يسار صفحة الويب، أو اختر أي من الخيارات الموجودة أمامك لمحاذاة الصورة في المكان المطلوب. حيث تشتمل هذه القائمة على العديد من الخيارات أهمها:


- **Top**: وفيها يتم محاذاة أعلى الصورة مع أعلى كائن موجود في السطر الحالي.
- **Bottom**: وفيها يتم ضبط أسفل الصورة مع الخط الأساسي للنص المحيط بالصورة.
- **Middle**: وفيها يتم ضبط منتصف الصورة مع النص المحيط بالصورة.
- **Left**: لضبط الصورة في يسار صفحة الويب.
- **Right**: لضبط الصورة مع يمين صفحة الويب.

تغيير درجة إضاءة وتباين الصور

Changing Image Brightness and contrast

من المزايا التي يقدمها لك **Dreamweaver** إمكانية تغيير درجة إضاءة وتباين الصور لإجراء ذلك تابع معنا الخطوات الآتية:

١. من صفحة الويب الظاهرة أمامك انقر الصورة المطلوب تغيير درجة سطوعها أو تباينها.
٢. من لوحة الخصائص الظاهرة أسفل نافذة البرنامج، انقر زر **Brightness and Contrast** ، يظهر المربع الحوارى **Brightness and Contrast** كما فى شكل ١٢-٧.



شكل ١٢-٧ المربع الحوارى **Brightness and Contrast**

كإجراء بديل للخطوة السابقة، افتح قائمة **Modify** ومنها اختر **Image** ومن القائمة التابعة اختر **Brightness and Contrast**




٣. لتغيير الإضاءة اسحب المنزلق جهة اليمين أو اليسار لتقليل أو زيادة نسبة الإضاءة. أما إذا كنت تريد تغيير درجة التباين فيمكنك سحب المنزلق جهة اليمين أو اليسار لتقليل أو زيادة درجة التباين.
٤. تأكد من تنشيط الخيار **Preview** لمعاينة الصورة على الشاشة أمامك ورؤية التغيرات التى تقوم بها قبل تطبيقها فعلياً على الصورة.

تغيير درجة حدة الصورة **Changing Image Sharpness**

إذا قمت بإدراج صورة داخل صفحة الويب لكنك اكتشفت أن هذه الصورة تأخذ شكل ضبابى إلى حد ما، فى هذه الحالة استخدم الأمر **sharpen** لمعالجة هذه الصورة، ولتغيير درجة حدة الصورة تابع معنا الخطوات الآتية:

١. تأكد أن صفحة الويب التى تحتوى على الصورة المطلوب تغيير درجة حدتها مفتوحة أمامك.

٢. انقر هذه الصورة لاختيارها.
٣. افتح قائمة **Modify** ومنها اختر **Image** ومن القائمة التابعة اختر **sharpen** (أو من لوحة الخصائص انقر زر )، في الحالتين يظهر المربع الحوارى **sharpen** كما فى شكل ٧-١٣.



شكل ٧-١٣ المربع الحوارى **sharpen**

٤. حرك مؤشر الزالق جهة اليمين أو اليسار لتغيير درجة حدة الصورة، لاتنس تنشيط الخيار **Preview** حتى يتسنى لك معاينة الصورة مباشرة أثناء تحريك الزالق، ورؤية ما إذا كان هذا الوضع صحيح أم لا.
٥. بعد الوصول إلى الشكل المطلوب لحدة الصورة، انقر زر **Ok** لإغلاق المربع الحوارى.

قص الصورة *Cropping an Image*

يتيح لك برنامج **Dreamweaver** قص الصورة حسب ما يروق لك وحذف المساحات التى لاترغب فيها من الصورة. لقص إحدى الصور الموجودة فى صفحة الويب تابع معنا الخطوات الآتية:

١. تأكد أن صفحة الويب ظاهرة أمامك ثم انقر الصورة المطلوب قصها.
٢. من لوحة الخصائص التى تظهر أسفل نافذة البرنامج انقر زر  **Corp** يظهر مربع حول الصورة المختارة.
٣. حرك المقابض الموجودة حول الصورة أو حرك الإطار بأكمله إلى المكان المطلوب كما فى

شكل ٧-١٤.



شكل ٧-١٤ حرك الإطار إلى المكان المطلوب


٤. انقر نقرًا مزدوجًا على الصورة، أو اضغط مفتاح **Enter** لتطبيق عملية القص. تظهر الصورة وقد تم قص الجزء المطلوب.

إنشاء الصور المتغيرة *Creating Rollover Images*

الصور المتغيرة أو **Rollover Images** هي عبارة عن صور يتغير شكلها بمجرد مرور مؤشر الفأرة عليها في نافذة مستعرض الزائر، ولإنشاء هذا النوع من الأزرار تحتاج إلى صورتين واحدة تكون في الوضع الثابت (العادي) والأخرى عند مرور مؤشر الفأرة عليها وهي مشابهة تمامًا للصورة الأولى في العرض والارتفاع. الاختلاف فقط في الشكل الخارجي لها أو التأثير أو النمط حيث يشعر الزائر بهذا التغيير، قبل أن نقوم بإنشاء هذا النوع من الصور لابد في البداية من إنشاء صورتين وإعطائهما أسماء متشابهة مثل **Home_01** و **Home_01 over** وقم بحفظهما على مجلد الموقع لكن تأكد أن هذه الصور لها نفس الأبعاد.

لإنشاء الصور المتغيرة تابع معنا الخطوات الآتية:

١. تأكد أن صفحة الويب Home مفتوحة أمامك، قف بمؤشر الفأرة في أسفل الصورة الأولى الموجودة أعلى الصفحة، وذلك تمهيداً لإضافة بعض الأزرار في هذه المنطقة.
٢. من لوحة Insert تأكد أن الاختيار Common هو النشط ومن هذه الفئة اختر Image.
٣. من القائمة التابعة اختر Rollover Images يظهر المربع الحوارى Rollover Images.
٤. أدخل اسم الصورة في مربع Image name ولأننا نريد إنشاء زر للاتصال سنقوم بتسمية هذه الصورة Contact.
٥. في مربع Original Image انقر زر Browse ومن المربع الذى يظهر حدد اسم ومسار الصورة ولتكن مثلاً الصورة Contact الموجودة على مجلد Images على مجلد الموقع الحالى.
٦. بنفس الطريقة في مربع Rollover Images اختر الصورة Contact_over.
٧. في خانة Alternate text أدخل نص مناسب يظهر عندما لا يستطيع المستعرض تحميل هذه الصورة وليكن مثلاً Contact us.
٨. في مربع When clicked, Go to URL أدخل مسار الصفحة التى تريد فتحها بمجرد أن يقوم الزائر بنقر هذا الزر ولتكن هذه الصفحة هى صفحة Contact_Us التى أنشأناها فى البداية. ليظهر المربع الحوارى فى النهاية كما فى شكل ٧-١٥.



شكل ٧-١٥ الخيارات التى تم إدخالها لإنشاء الصور المتغيرة

يمكننا الآن تجربة صفحة الويب. افتح قائمة **File** ومن القائمة التابعة اختر **Preview in Browser** ومن القائمة التابعة اختر المستعرض الذى تريد معاينة صفحة الويب عليه. تظهر صفحة الويب أمامك حرك مؤشر الفأرة على الزر الذى أنشأناه منذ قليل لرؤية كيفية تغيره. كما فى شكل ٧-١٦ ربما لا يظهر الاختلاف أمامك فى الكتاب لكنك بالطبع ستشعر به عند تنفيذه على الكمبيوتر.



شكل ٧-١٦ إنشاء الصور المتغيرة ومعاينتها

لا يمكنك عرض معاينة الأزرار الجديدة فى طريقة عرض التصميم **Design view**.



٩. بنفس الطريقة السابقة قم بإضافة باقى أزرار الصفحة الرئيسية.

أثناء إدراجك لباقي أزرار الموقع لاحظ أن كل زر مرتبط بصفحة ما عند نقر هذا الزر يفتح هذه الصفحة، فمثلاً نربط زر **Contact** بصفحة **Contact_Us** وزر **Books** بصفحة **Book** وزر **Evaluation** بصفحة **Evolution** وزر **Reading** بصفحة **Reading**.



لتظهر صفحة **Home** فى النهاية كما فى شكل ٧-١٧.



شكل ٧-١٧ الشكل النهائي لصفحة Home بعد إدراج الصور داخله

يمكنك الإطلاع على صفحة Home من القرص المدمج المرفق بالكتاب

إدراج الصور النائية *Insert an Image Placeholder*

الصور النائية هي عبارة عن صور يتم وضعها في مكان معين تقوم أنت بتحديد كبدل لصورة أخرى يتم إدراجها فيما بعد عندما تنتهي من إنشائها وضبطها، فعندما تقوم بإدراج صورة نائية سيظهر مربع نائب يسمح لك بتحديد لون وحجم وعنوان الصورة، وبعد إدراج الصورة النائية يمكنك استخدام لوحة الخصائص لضبط الخصائص التي تريدها، مثل الاسم والأبعاد والمحاذاة ولون الصورة وعندما تصبح الصورة الأصلية جاهزة يمكنك وضعها مكان الصورة النائية من خلال النقر المزدوج عليها أو من خلال استخدام مربع Src الموجود في لوحة الخصائص. نفترض أننا نريد إضافة صورة لأحدث إصدارتنا وهو "المرجع الأساسي لشبكات الكمبيوتر" إلا أن غلاف هذا الكتاب لم ينتهي بعد لذلك سنقوم بإضافة صورة نائية له لحين الانتهاء من


تصميم الغلاف وإدراجه في صفحة الويب لإدراج ذلك تابع معنا الخطوات الآتية:

١. انقر بزر الفأرة الأيسر في مكان صورة الغلاف الجديد وليكن مثلاً أسفل صفحة الويب

Books بعد آخر كتاب لدينا.

٢. افتح قائمة **Insert** ومنها اختر **Image objects** ومن القائمة التابعة اختر **Image**

Placeholder. يظهر مربع **Image Placeholder** كما في شكل ٧-١٨.



شكل ٧-١٨ المربع الحوارى **Image Placeholder**

٣. في مربع الاسم **Name** أدخل العنوان الذى تريد إظهاره، يمكنك ترك هذا المربع فارغاً.

٤. في المربعات **Width** و **Height** أدخل عرض وارتفاع الصورة.

٥. ومن قائمة **color** انقر لوحة الألوان **color** ومنها اختر اللون الذى تريده.

٦. في مربع **Alternate text** أدخل النص المناسب الذى تريده إظهاره.

٧. بعد الانتهاء من تحديد كافة خياراتك انقر زر **Ok**.

