

سنتناول فى هذا الفصل كل ما تريد معرفته عن الصور وكيفية إدراجها داخل صفحات الويب. بانتهاء هذا الفصل ستتعرف على:

- ◆ إدراج الصور.
- ◆ إدراج صور من Photoshop.
- ◆ تعديل الصور.
- ◆ محاذاة الصور.

تعتبر الصور من الأمور الهامة والمفيدة جداً في مواقع الويب، فقد قيل إن الصورة تغني عن ألف كلمة وهذا صحيح، فالصور بوجه عام يمكنها التعبير عما تريده بالإضافة إلى أنها تعطي مظهر جذاب لموقعك، لذلك رأينا أن إضافة الصور إلى صفحات الويب من الأمور الهامة. فمثلاً يمكنك إضافة شعار أو لوجو أو أزرار تصفح أو صور فوتوغرافية إلى موقعك، وهناك أنواع من الصور التي سنتعامل معها عبر الإنترنت نظراً لأنها تتمتع بدقة عالية وأيضاً مساحة صغيرة وهو ما نبحت عنه ونطلبه. من هذه الأنواع jpg و GIF و PNG.

إنشاء مجلد الصور


من الأمور الجيدة والتي لا بد من الحرص عليها في بداية تعلمك للبرنامج هي إنشاء مجلد خاص بالصور التي ستقوم بإدراجها في الموقع، وإنشاء هذا المجلد له العديد من الفوائد فهو يساعد **Dreamweaver** في تنظيم موقعك، كما يساعدك في عرض الصور عندما تحتاج إليها مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك أنك عندما تقوم بإضافة صورة موجودة خارج مجلد الموقع الحالي يقوم البرنامج بحثك على حفظ هذه الصورة داخل مجلد الموقع.

لإنشاء مجلد الصور تابع معنا الخطوات الآتية:

١. افتح مجلد الموقع وقم بإنشاء مجلد جديد، وقم بتسميته **Images** على سبيل المثال.


٢. انقر قائمة **Site** ومنها اختر **Mange Sites** يظهر المربع **mange sites** كما في

شكل ٧-١ .



شكل ٧-١ المربع الحوارى Mangle sites

٣. اختر الموقع الخاص بك وليكن مثلاً **Compuscience** لإنشاء مجلد الصور الخاص بهذا الموقع.
٤. انقر زر **Edit** يظهر المربع الحوارى **Site definition for compuscience**.
٥. نشط التبويب **Advanced** ما لم يكن هو التبويب النشط .
٦. من عمود الفئة **Category** نشط التبويب **Local info**.
٧. انقر رمز المجلد الذى يظهر أمام الخيار **Default images folder**.
٨. انتقل إلى المجلد المحلى ومنه اختر مجلد الصور الذى أنشأناه منذ قليل **Images**.
٩. انقر زر **Select** لتسجيل المجلد وإغلاق المربع الحوارى. ليظهر مربع **Site definition for compuscience** كما فى شكل ٧-٢.



- شكل ٧-٢ المجلد الجديد الذي تم تخصيصه للصورة يظهر مساره في مربع Default images folder
١٠. انقر زر **Ok** لإغلاق المربع الحوارى **Definition** والعودة مرة أخرى لمربع **Mange Sites**.
١١. من مربع **Mange Sites** انقر زر **Done** لحفظ التغييرات التى قمت بها وإغلاق المربع الحوارى.


إدراج الصور

هناك ثلاث أشياء رئيسية لابد من وجودها فى صفحة الويب الثابتة وهى النص والصور والارتباطات، سنقوم فى هذا الفصل بشرح كيفية إدراج الصور على أن نشرح طريقة إدراج الارتباطات فى فصل لاحق. كما عودنا برنامج **Dreamweaver** هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إضافة الصور لصفحات الويب، ومع التكرار نلاحظ أن مكان المؤشر هو الذى يحدد


طريقة إدراج الصور فمثلاً إذا كان المؤشر قريباً من لوحة **Files** فيمكنك استخدامها لإدراج الصورة.

لإدراج صورة تابع معنا الخطوات الآتية:

١. افتح موقع الويب الذى أنشأناه **Compuscience**، وتأكد أن صفحة **Home** هى الصفحة النشطة أمامك.
٢. ضع نقطة الإدراج فى المكان الذى تريد إدراج الصورة به، ولأننا نريد إدراج صورة فى أعلى الصفحة قف بمؤشر الفأرة هناك.
٣. من لوحة **Insert** التى تظهر يمين نافذة البرنامج تأكد من تنشيط الخيار **Common Images** ومن الخيار **Images** انقر رمز الصورة مباشرة (حتى لا تظهر القائمة المنسدلة وإذا ظهرت هذه القائمة فاختر **Image**) يظهر المربع الحوارى **Select Image Source** اختر منه اسم ومكان الصورة المطلوب إدراجها ولتكن مثلاً الصورة **Head** والموجودة فى مجلد الصور الموجود داخل مجلد **Compuscience**.
٤. انقر زر **Ok** يختفى مربع **Select Image Source**، ويظهر مربع حوارى آخر هو **Image Tag Accessibility Attributes** حيث يحتوى على قائمة التحرير والسرد **Alternate text** التى تحتك على إدخال وصف مختصر للصورة يتكون من ٧ حرف أو أقل ، وخانة **Long description** يحتك على كتابة مسار هذه الصورة كما فى شكل ٧-٣، ننصحك هنا بإدخال على الأقل وصف الصورة فى مربع **Alternate text** حيث يظهر هذا النص عندما يقف الزائر بالمؤشر على هذه الصورة فى نافذة المستعرض الخاصة به. ويظهر أيضاً حينما لا يتم عرض الصور فى نافذة المستعرض.



شكل ٧-٣ أدخل وصف مختصر لهذه الصورة في هذه الحالة سنقوم بإدخال وصف لصورة الشركة وليكن مثلاً "اسم الشركة" هو **Compuscience**، قم باستعراض الموقع لترى كيف يظهر الاسم عندما تقف بمؤشر الفأرة على الصورة كما في شكل ٧-٤.




شكل ٧-٤ يظهر اسم الشركة عند الوقوف بمؤشر الفأرة على الصورة بعد الانتهاء من إدخال وصف مختصر للصورة انقر زر **Ok** لإغلاق المربع الحوارى والعودة لصفحة الويب وقد تم إضافة هذه الصورة.

إدراج صور من Photoshop


من مزايا Dreamweaver المتعددة أنه بإمكانك بعد الانتهاء من إنشاء وضبط الصورة في برنامج Photoshop أن تقوم بنسخ هذه الصورة بالطبقات المكونة لها، أو بشرائحها أو حتى إدراجها بتنسيق psd داخل صفحة الويب، وعندما تقوم بإدراج ملف psd. يقوم Dreamweaver بإنشاء الكائن الذكي Smart Object والذي يعمل اتصال مباشر مع Photoshop. لاحظ أن أى تعديل تقوم بإجرائه على الصورة فى Photoshop لا يتم تعديله تلقائياً داخل صفحة الويب، ولكن عليك أن تقوم أنت بذلك لأن تحديث الصورة يتم يدوياً وليس تلقائياً. لإدراج ملف فوتوشوب ومن ثم إنشاء الكائن الذكي تابع معنا الخطوات الآتية:

١. تأكد أن موقع Compusciencه مفتوح أمامك وأن صفحة Book هى الصفحة النشطة.
٢. انقر Enter ثلاث مرات لإدراج الصورة الجديدة فى مكان مناسب.
٣. افتح قائمة Insert ثم اختر Image، يظهر المربع الحوارى Select Image Source.
٤. اختر ملف psd المطلوب وليكن مثلاً Access2007 كما فى شكل ٧-٥، ثم انقر زر Ok



شكل ٧-٥ إدراج ملف فوتوشوب

٥. بمجرد نقر زر **Ok** يظهر مربع حوارى آخر وهو **Image preview** تأكد من تنشيط التبويب **Options** ومنه حدد حدود تنسيق وجودة هذه الصورة كما فى شكل ٧-٦.
٦. انقر زر **Zoom** أثناء ضغط مفتاح **Alt** ثم انقر على الصورة وذلك لتصغير الصورة حتى تتمكن من معاينتها بشكل جيد.




شكل ٧-٦ معاينة الصورة وتنسيقها

٧. نشط التبويب **File** ومنه حدد خيارات أبعاد الصورة حسب ما يروق لك، على أن تكون أبعاد هذه الصورة مناسبة للصفحة ككل.
٨. بعد الانتهاء من تحديد خياراتك انقر زر **OK** لإدراج الصورة داخل صفحة الويب، يظهر المربع الحوارى **Image Tag Accessibility Attributes** أدخل وصف للصورة وليكن مثلاً **Access 2007** ثم أدخل مسار الصورة الجديدة.
٩. انقر زر **OK** لتظهر الصورة داخل صفحة الويب كما فى شكل ٧-٧. لاحظ أيضاً ظهور الكائن الذكى فى الركن الأيسر العلوى من الصورة

إذا وجدت أن الصورة مازال حجمها غير ملائم للصفحة فيمكنك سحب مقابض التحجيم الموجودة حول الصورة للداخل أو الخارج حتى تحصل على الحجم المناسب.






شكل ٧-٧ إدراج الصورة داخل صفحة الويب وظهور الكائن الذكي

١٠. ربما تظهر لك رسالة تحثك على حفظ الصورة على مجلد الصور الخاص بالموقع، انقر **save** لحفظها ومن ثم أدخل خيارات التوصيف التي تظهر لك في المربع التالي.
- لنسخ أو لصق صورة من **Photoshop** كلها أو جزء منها تابع الخطوات التالية:

 ١. افتح الصورة المطلوب نسخها في **Photoshop** (بتنسيق **psd**).
 ٢. اختر الصورة أو الطبقة أو الشريحة.
 ٣. افتح قائمة **Edit** ثم اختر **Copy**.
 ٤. أغلق برنامج **Photoshop**.
 ٥. افتح صفحة الويب المطلوب لصق الصورة بها، انقر أسفل الصورة السابقة لتحديد مكان الصورة الجديدة.
 ٦. افتح قائمة **Edit** ثم اختر **paste** ، تظهر معاينة للصورة في مربع **Image Preview** (راجع شكل ٧-٦).
 ٧. من التبويب **Option** أدخل التنسيقات والجودة المطلوبة.

٨. من التويب **File** حدد أبعاد الصورة المطلوبة.
٩. بعد الانتهاء من ضبط خياراتك انقر زر **Ok**. إذا ظهرت لك رسالة تحثك على حفظ الصورة في مجلد الصور، انقر **Save** ومن ثم أدخل توصيف لهذه الصورة في المربع التالي. الذى يظهر لك. ثم انقر زر **ok** تظهر الصورة داخل صفحة الويب كما في شكل ٧-٨.



شكل ٧-٨ الصورة الثانية بعد لصقها في صفحة الويب

يمكنك الإطلاع على باقى الصور التى تمت إضافتها في صفحة **Book** والإطلاع على صفحة **Home** انظر التمارين الموجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب

تعديل الصور

بعد أن تقوم بوضع الصورة داخل صفحة الويب يسمح لك **Dreamweaver** بتعديلها، ويقدم لك طريقتين لذلك إحداهما مؤقتة والأخرى دائمة، فمثلاً يمكنك ضبط حجم الصورة بشكل مؤقت من خلال خانات العرض والارتفاع الموجودة في لوحة الخصائص أو من خلال التعديل في كود ****، كذلك يمكنك تعديل الصورة من خلال نقر الصورة وسحبها من أحد مقابض

التحجيم للوصول إلى الحجم المطلوب مباشرة، هذه الطرق السابقة تعتبر من الطرق المؤقتة لأنها تقوم بالفعل بتصغير حجم الصورة أمامك على صفحة الويب وبالتالي تؤثر على حجم صفحة الويب ولكن هذا التصغير أو التكبير لا يؤثر على الصورة نفسها الموجودة على القرص الصلب داخل مجلد الصور، هذا الإجراء ربما يسبب مشكلة عند تحميل الملف بالنسبة لموقع الزائر، لذلك نرى أن الطريقة المثلى لتعديل الصورة هي تعديل الصورة أولاً ثم وضعها مرة أخرى في صفحة الويب، وعلى الرغم من ذلك قدم لك **Dreamweaver** بالإضافة إلى إمكانية تحجيم الصورة إمكانية استرجاع الحجم الأصلي للصورة.

لتحجيم الصورة تابع معنا الخطوات الآتية:


١. تأكد أن صفحة الويب **Book** مفتوحة أمامك، وبأي من الطرق السابقة التي تعلمتها قم بإدراج الصورة التي ترغب في إدراجها ولتكن مثلاً **Flash_cs4**. ربما تجد أن هذه الصورة كبيرة جداً على صفحة الويب.

٢. تأكد أن لوحة **properties** ظاهرة أمامك، أو افتح قائمة **Windows** ومنها اختر **Properties** تظهر لوحة **Properties** أسفل نافذة البرنامج كما في شكل ٧-٩.



شكل ٧-٩ لوحة **Properties** تشتمل على خيارات خاصة لضبط خصائص الصورة

٣. اسحب مقابض التحجيم لتقليل عرض أو طول الصورة. (يمكنك إدخال قيم محددة للطول والعرض في مربعات **W** و **H** لطول وعرض الصورة). بعد الوصول إلى الحجم المطلوب حرر زر الفأرة تظهر الصورة بحجم مناسب كما في شكل ٧-١٠.



شكل ٧-١٠ الصورة بعد ضبط حجمها

٤. لتثبيت هذه الصورة كعينة انقر زر  **Resample** الموجود في لوحة الخصائص.
٥. لإعادة الصورة لحجمها الأصلي انقر زر  **Reset size** والموجود في المنتصف بين خانتي العرض **W** والارتفاع **H**.


محاذاة الصور

عندما تقوم بإدراج صورة داخل **Dreamweaver** يكون الوضع الافتراضي لها هو وضع الصورة يسار صفحة الويب إلا أنه يمكنك محاذاة الصورة حسب ما تريد وحسب شكل الصفحة، لاحظ أن معظم الصور التي أدرجناها حتى الآن موجودة في الركن الأيسر من صفحة الويب، إلا أننا نريد محاذاتها في الركن الأيمن ، لإجراء ذلك باستخدام لوحة الخصائص تابع معنا الخطوات الآتية:

١. تأكد أن صفحة الويب التي بها الصور مفتوحة أمامك. وأن لوحة الخصائص **Properties** ظاهرة أسفل نافذة البرنامج.

٢. انقر الصورة المطلوب محاذاتها ولتكن مثلاً أول صورة قمنا بإدراجها وهي صورة لغلاف كتاب Access 2007.

٣. انقر القائمة المنسدلة **Align** تظهر عدة خيارات خاصة بضبط الصورة كما في شكل ٧-١١. لاحظ أن هذه القائمة تستخدم لضبط الصورة مع باقي مكونات الصفحة.



شكل ٧-١١ خيارات القائمة **Align**

٤. انقر **Left** لوضع الصورة في يسار صفحة الويب، أو اختر أي من الخيارات الموجودة أمامك لمحاذاة الصورة في المكان المطلوب. حيث تشتمل هذه القائمة على العديد من الخيارات أهمها:


- **Top**: وفيها يتم محاذاة أعلى الصورة مع أعلى كائن موجود في السطر الحالي.
- **Bottom**: وفيها يتم ضبط أسفل الصورة مع الخط الأساسي للنص المحيط بالصورة.
- **Middle**: وفيها يتم ضبط منتصف الصورة مع النص المحيط بالصورة.
- **Left**: لضبط الصورة في يسار صفحة الويب.
- **Right**: لضبط الصورة مع يمين صفحة الويب.

تغيير درجة إضاءة وتباين الصور

Changing Image Brightness and contrast

من المزايا التي يقدمها لك **Dreamweaver** إمكانية تغيير درجة إضاءة وتباين الصور لإجراء ذلك تابع معنا الخطوات الآتية:

١. من صفحة الويب الظاهرة أمامك انقر الصورة المطلوب تغيير درجة سطوعها أو تباينها.
٢. من لوحة الخصائص الظاهرة أسفل نافذة البرنامج، انقر زر **Brightness and Contrast** ، يظهر المربع الحوارى **Brightness and Contrast** كما فى شكل ٧-١٢.



شكل ٧-١٢ المربع الحوارى **Brightness and Contrast**

كإجراء بديل للخطوة السابقة، افتح قائمة **Modify** ومنها اختر **Image** ومن القائمة التابعة اختر **Brightness and Contrast**




٣. لتغيير الإضاءة اسحب المنزلق جهة اليمين أو اليسار لتقليل أو زيادة نسبة الإضاءة. أما إذا كنت تريد تغيير درجة التباين فيمكنك سحب المنزلق جهة اليمين أو اليسار لتقليل أو زيادة درجة التباين.
٤. تأكد من تنشيط الخيار **Preview** لمعاينة الصورة على الشاشة أمامك ورؤية التغيرات التى تقوم بها قبل تطبيقها فعلياً على الصورة.

تغيير درجة حدة الصورة **Changing Image Sharpness**

إذا قمت بإدراج صورة داخل صفحة الويب لكنك اكتشفت أن هذه الصورة تأخذ شكل ضبابى إلى حد ما، فى هذه الحالة استخدم الأمر **sharpen** لمعالجة هذه الصورة، ولتغيير درجة حدة الصورة تابع معنا الخطوات الآتية:

١. تأكد أن صفحة الويب التى تحتوى على الصورة المطلوب تغيير درجة حدتها مفتوحة أمامك.

٢. انقر هذه الصورة لاختيارها.
٣. افتح قائمة **Modify** ومنها اختر **Image** ومن القائمة التابعة اختر **sharpen** (أو من لوحة الخصائص انقر زر )، في الحالتين يظهر المربع الحوارى **sharpen** كما في شكل ٧-١٣.



شكل ٧-١٣ المربع الحوارى **sharpen**


٤. حرك مؤشر الزالق جهة اليمين أو اليسار لتغيير درجة حدة الصورة، لاتنس تنشيط الخيار **Preview** حتى يتسنى لك معاينة الصورة مباشرة أثناء تحريك الزالق، ورؤية ما إذا كان هذا الوضع صحيح أم لا.
٥. بعد الوصول إلى الشكل المطلوب لحدة الصورة، انقر زر **Ok** لإغلاق المربع الحوارى.

قص الصورة *Cropping an Image*

يتيح لك برنامج **Dreamweaver** قص الصورة حسب ما يروق لك وحذف المساحات التى لاترغب فيها من الصورة. لقص إحدى الصور الموجودة فى صفحة الويب تابع معنا الخطوات الآتية:

١. تأكد أن صفحة الويب ظاهرة أمامك ثم انقر الصورة المطلوب قصها.
٢. من لوحة الخصائص التى تظهر أسفل نافذة البرنامج انقر زر  **Corp** يظهر مربع حول الصورة المختارة.
٣. حرك المقابض الموجودة حول الصورة أو حرك الإطار بأكمله إلى المكان المطلوب كما فى

شكل ٧-١٤.



شكل ٧-١٤ حرك الإطار إلى المكان المطلوب


٤. انقر نقراً مزدوجاً على الصورة، أو اضغط مفتاح **Enter** لتطبيق عملية القص. تظهر الصورة وقد تم قص الجزء المطلوب.

إنشاء الصور المتغيرة *Creating Rollover Images*

الصور المتغيرة أو **Rollover Images** هي عبارة عن صور يتغير شكلها بمجرد مرور مؤشر الفأرة عليها في نافذة مستعرض الزائر، ولإنشاء هذا النوع من الأزرار تحتاج إلى صورتين واحدة تكون في الوضع الثابت (العادي) والأخرى عند مرور مؤشر الفأرة عليها وهي مشابهة تماماً للصورة الأولى في العرض والارتفاع. الاختلاف فقط في الشكل الخارجي لها أو التأثير أو النمط حيث يشعر الزائر بهذا التغيير، قبل أن تقوم بإنشاء هذا النوع من الصور لابد في البداية من إنشاء صورتين وإعطائهما أسماء متشابهة مثل **Home_01** و **Home_01 over** وقم بحفظهما على مجلد الموقع لكن تأكد أن هذه الصور لها نفس الأبعاد.

لإنشاء الصور المتغيرة تابع معنا الخطوات الآتية:

١. تأكد أن صفحة الويب **Home** مفتوحة أمامك، قف بمؤشر الفأرة في أسفل الصورة الأولى الموجودة أعلى الصفحة، وذلك تمهيداً لإضافة بعض الأزرار في هذه المنطقة.
٢. من لوحة **Insert** تأكد أن الاختيار **Common** هو النشط ومن هذه الفئة اختر **Image**.
٣. من القائمة التابعة اختر **Rollover Images** يظهر المربع الحوارى **Rollover Images**.
٤. أدخل اسم الصورة في مربع **Image name** ولأننا نريد إنشاء زر للاتصال سنقوم بتسمية هذه الصورة **Contact**.
٥. في مربع **Original Image** انقر زر **Browse** ومن المربع الذى يظهر حدد اسم ومسار الصورة ولتكن مثلاً الصورة **Contact** والموجودة على مجلد **Images** على مجلد الموقع الحالى.
٦. بنفس الطريقة فى مربع **Rollover Images** اختر الصورة **Contact_over**.
٧. فى خانة **Alternate text** أدخل نص مناسب يظهر عندما لا يستطيع المستعرض تحميل هذه الصورة وليكن مثلاً **Contact us**.
٨. فى مربع **When clicked, Go to URL** أدخل مسار الصفحة التى تريد فتحها بمجرد أن يقوم الزائر بنقر هذا الزر ولتكن هذه الصفحة هى صفحة **Contact_Us** التى أنشأناها فى البداية. ليظهر المربع الحوارى فى النهاية كما فى شكل ٧-١٥.



شكل ٧-١٥ الخيارات التى تم إدخالها لإنشاء الصور المتغيرة

يمكننا الآن تجربة صفحة الويب. افتح قائمة **File** ومن القائمة التابعة اختر **Preview in Browser** ومن القائمة التابعة اختر المستعرض الذي تريد معاينة صفحة الويب عليه. تظهر صفحة الويب أمامك حرك مؤشر الفأرة على الزر الذي أنشأناه منذ قليل لرؤية كيفية تغيره. كما في شكل ٧-١٦ ربما لا يظهر الاختلاف أمامك في الكتاب لكنك بالطبع ستشعر به عند تنفيذه على الكمبيوتر.



شكل ٧-١٦ إنشاء الصور المتغيرة ومعاينتها

لا يمكنك عرض معاينة الأزرار الجديدة في طريقة عرض التصميم **Design view**.



٩. بنفس الطريقة السابقة قم بإضافة باقى أزرار الصفحة الرئيسية.

أثناء إدراجك لباقي أزرار الموقع لاحظ أن كل زر مرتبط بصفحة ما عند نقر هذا الزر يفتح هذه الصفحة، فمثلاً نربط زر **Contact** بصفحة **Contact_Us** وزر **Books** بصفحة **Book** وزر **Evaluation** بصفحة **Evolution** وزر **Reading** بصفحة **Reading**.



لتظهر صفحة **Home** فى النهاية كما فى شكل ٧-١٧.



شكل ٧-١٧ الشكل النهائي لصفحة Home بعد إدراج الصور داخله

يمكنك الإطلاع على صفحة Home من القرص المدمج المرفق بالكتاب


إدراج الصور النائبة *Insert an Image Placeholder*

الصور النائبة هي عبارة عن صور يتم وضعها في مكان معين تقوم أنت بتحديد كبدل لصورة أخرى يتم إدراجها فيما بعد عندما تنتهي من إنشائها وضبطها، فعندما تقوم بإدراج صورة نائبة سيظهر مربع نائب يسمح لك بتحديد لون وحجم وعنوان الصورة، وبعد إدراج الصورة النائبة يمكنك استخدام لوحة الخصائص لضبط الخصائص التي تريدها، مثل الاسم والأبعاد والمحاذاة ولون الصورة وعندما تصبح الصورة الأصلية جاهزة يمكنك وضعها مكان الصورة النائبة من خلال النقر المزدوج عليها أو من خلال استخدام مربع Src الموجود في لوحة الخصائص. نفترض أننا نريد إضافة صورة لأحدث إصداراتنا وهو "المرجع الأساسي لشبكات الكمبيوتر" إلا أن غلاف هذا الكتاب لم ينتهي بعد لذلك سنقوم بإضافة صورة نائبة له لحين الانتهاء من

تصميم الغلاف وإدراجه في صفحة الويب لإدراج ذلك تابع معنا الخطوات الآتية:

١. انقر بزر الفأرة الأيسر في مكان صورة الغلاف الجديد وليكن مثلاً أسفل صفحة الويب Books بعد آخر كتاب لدينا.

٢. افتح قائمة Insert ومنها اختر Image objects ومن القائمة التابعة اختر Image Placeholder. يظهر مربع Image Placeholder كما في شكل ٧-١٨.



شكل ٧-١٨ المربع الحوارى Image Placeholder

٣. في مربع الاسم Name أدخل العنوان الذى تريد إظهاره، يمكنك ترك هذا المربع فارغاً.
٤. في المربعات Width و Height أدخل عرض وارتفاع الصورة.
٥. ومن قائمة color انقر لوحة الألوان color ومنها اختر اللون الذى تريده.
٦. في مربع Alternate text أدخل النص المناسب الذى تريده إظهاره.
٧. بعد الانتهاء من تحديد كافة خياراتك انقر زر Ok.

